

# EXTRA TUTORIAL

## Bunny: bomber



Smospotten & Snoesjes

# Algemeen

Kocht je het Bunny & Clyde patroon en wil je graag een bomber jas maken van het Bunny patroon? Dat kan! Ik werkte deze extra tutorial uit zodat jullie ermee aan de slag kunnen!



## Vorbereiding

Neem de patroondelen over van het Bunny patroon, met uitzondering van de zoomboord.

Kies hierbij de maat die overeenkomt met de maattabel.

**Let op!** Je stof nog niet knippen. Hiervoor zijn speciale richtlijnen in onderstaande tutorial.

Knip een zoomboord met hoogte 9,5cm (naadwaarde inbegrepen) voor de bomber. De lengte (naadwaarde inbegrepen) vind je in onderstaande tabel per maat.

Maat	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
cm	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86

# Tutorial

STAP 1: Gebruik voorpand 1 en voorpand 2 om de bomber te knippen uit de stof. Leg het patroon niet aan de stofvouw. Knip op 3cm van de rand. Zorg ervoor dat de voorpanden uit 2 delen bestaan.



**STAP 2:** Leg voorpand 1 en voorpand 2 met de goede kanten op elkaar. Speld en stik vast aan elkaar. Werk af met een zigzag-steek of overlock.



**STAP 3:** Werk de middelste rand af met een zigzag-steek of overlock. Ik gebruikte hierbij een rolzoom.



STAP 4: Verstevig het midden met vlieseline of naadband.




STAP 5: Leg de voorpanden op het achterpand. Speld en stik vast aan de schouderaden. Werk of met een zigzag-steek of overlock.




**STAP 6:** Vouw het voor- en achterpand open. Leg de mouw in het armsgat. Speld en stik vast. Werk de randen af met een zigzag-steek of overlock.




**STAP 7:** Leg voor-en achterpand terug met de goede kanten op elkaar. Vouw de mouw dicht. Speld en stik de zijnaden dicht. Werk de randen af met een zigzag-steek of overlock.



**STAP 8:** Knip de halsboord uit, vouw dubbel in de lengte en teken een streepje op 1cm van de bovenrand.



**STAP 9:** Rond de hoek af door een stukje af te knippen.



**STAP 10:** Vouw de halsboord dubbel in de breedte en knip hetzelfde af aan de andere kant.



STAP 11: Leg de halsboord op 2cm van het midden van het voorpand.



STAP 12: Plooi het voorpand 2cm over.





**STAP 13:** Speld de halsboord volledig vast en herhaal voor de andere kant. Als alles goed vastzit stik je de halslijn op 1cm. Werk af met een zigzag-steek of overlock.



**STAP 14:** Knip de zoomboord uit volgens de tabel bij 'voorbereiding' en vouw dubbel in de lengte. Knip een elastiek van 3cm op maat. (Dit is 80% van de lengte van de zoomboord.) Leg de uiteinden van de elastiek op de uiteinden van de zoomboord. Speld en stik vast.



**STAP 15:** Dun de overgebleven naadwaarde uit en draai de boord met de goede kanten naar buiten.



STAP 16: Leg de zoomboord op 2cm van het midden van het voorpand.



STAP 17: Plooi het voorpand 2cm over. Speld en stik de zoomboord vast. Je hoeft hierbij niet te trekken aan de zoomboord want deze is even lang als de bomber zelf. Werk af met een zigzag-steek of overlock.



STAP 18: Als alles goed ging, ziet jouw zoomboord er nu zo uit.



STAP 19: Vouw de mouwboord dubbel in de breedte. Stik de zijnaden vast. Vouw daarna de mouwboord dubbel in de lengte. Bevestig ze aan het uiteinde van de mouw. Speld en stik vast. Werk af met een zigzag-steek of overlock.





**STAP 20:** Ik kies er bewust voor om het midden van de bomber niet vast te stikken. Als jij dit liever wel doet, is het nu de moment. Bevestig daarna de drukknopen.



**JOUW BUNNY BOMBER IS KLAAR!**



Bedankt voor het maken van dit patroon!  
Ik ben heel benieuwd naar jullie creaties.  
xxx Neeltje

